


# LINX

## MERLICインストール手順書

2022/10/20

# ファイルの解凍とインストーラの起動

- ダウンロードしたファイルを解凍します。
- 解凍フォルダに生成される「som.exe」を「**管理者として実行**」から実行します。  
※インストール時に権限の問題でエラーが生じることがございますので必ず「**管理者として実行**」から実行してください。




# 設定

- 言語設定：日本語にする場合はLANGUAGEの項目から「JA」に設定します。



- インストール先フォルダの設定：SETTING項目からインストールフォルダを確認します。



## Settings

Catalog URL	https://packages.mvtec.com/som.catalog
HTTP proxy	
Host name	localhost
Port number	8188
Repository path	\$PUBLIC/Documents/MVTec/SoftwareMan

Install target (programs): \$ProgramFiles/MVTec  
Install target (data): \$PUBLIC/Documents/MVTec  
となっていることをご確認ください。

※異なっている場合、管理者権限で実行されていない可能性があります。

Install target (programs)	\$ProgramFiles/MVTec	<input type="checkbox"/>
Install target (data)	\$PUBLIC/Documents/MVTec	<input type="checkbox"/>

設定を変更した場合は  
こちらをクリックして内容を保存します。

Operating System: Windows  
Machine: Amd64  
Architecture: x64-win64

SAVE CHANGES

# MERLICのインストール

- [利用可能](AVAILABLE)を選択し、MERLICの[インストール]を選択します。
- [適用](APPLY)を選択し、つぎへ進みます。
- 利用規約が表示されますので[同意] (ACCEPT) をクリックしてインストールを開始します。

インストール済み    **利用可能**

 <b>Deep Learning Tool</b>	<b>インストール</b> パッケージの選択
 <b>Deep Learning Tool - Early Adopter</b>	<b>インストール</b> パッケージの選択
 <b>MERLIC 5.2</b> Release Notes	<b>インストール</b> パッケージの選択



**MERLIC 5.2 パッケージ** ×

MERLIC	5.2.0	▼
EULA	5.2.0	▼

2パッケージがインストールされます (3.12 GB -> 4.78 GB)  
Install path: \$ProgramFiles/MVTec ⓘ

**適用**

ログインが必要です

製品をダウンロードまたは変更する前に、ログインする必要があります。

**MVLOGIN**

ログインを要求される場合がございます。  
アカウントをお持ちでない場合、お手数ですが  
MVTecのHPよりアカウント作成をお願いいたします。

# MERLICのインストールの完了


- インストールが実行されプログレスバーが100%になるのを待ちます。



- インストールが完了するとデスクトップにアイコンが生成されます。



- [終了](EXIT)をクリックしててMVTec Software Manager を終了します。



**LINX**